

Langan mikrovärjäys

- Lanka (luonnonvalkoinen 7-veljestä lanka) vyyhdetään
 - Moppilangalla kiinni ainakin kahdesta kohtaa vyyhteä ettei langat sekoitu
1. Muoviastian (iso karkkirasia, läpinäkyvä) vettä (lämpötila n. kädenlämpöinen)
 2. Laitetaan lanka astiaan kastumaan
 3. Toiseen muoviastiaan:
 - 1,5 L vettä (kädenlämpöistä)
 - 3g Glaubersuolaa
 - 36g Etikkaa
 - -> Sekoitetaan metallisella / muovisella kauhalla / lusikalla. (HUOM! Ei puista, lähtee väriä)
 4. Valitse väri / värit
 - 1g jauhemaista väriä muovikuppiin
 - + vähän vettä, sekoita
 5. Ota lanka kädenlämpöisestä vedestä ja puristele ensin vesi pois.
 6. Laita lanka etikka + suola veteen.
 7. Tiputa väriä muovikiposta hyvin varovasti
 - -> Lanka imaisee värin itseensä
 - Jos haluat yksivärisen langan, sekoita väri tasaisesti veteen
 - Jos haluat monivärisen langan, älä sekoita, vaan anna eri värien sekoittua astiassa luonnollisesti.
 - Jos haluat liukuvärjätyn langan, tiputa väriä astian vastakkaisista kulmista jolloin astian keskelle saattaa jäädä kaistale valkoista lankaa ja päät värjytyä. Riippuu tiputetun värin määrästä.
 8. Kun väri on mielestäsi hyvä
 - Laita astian päälle kelmu, johon on tehty reikiä
 - Tai karkkirasian kansi, johon on porattu muutama reikä höyryn ulospääsemistä varten
 9. Laita nyt astia varovasti mikroon ja luukku kiinni
 - Aseta aikaa noin 10 minuuttia
 10. Nosta kuuma astia varovasti pois patakintaiden / pyyhkeiden avulla pois mikrosta
 - Älä läikytä vettä
 11. Ota muovikelmu tai -kansi pois ja laske astiaan kylmää vettä.
 12. Kun vesi ja lanka ovat jäähtyneet sen verran, että voit koskea kädellä, ota lanka vedestä ja huuhtelee väljässä vedessä.
 13. Nosta kuivauskaappiin ja laita maalarinteipillä oma nimesi vyyhdinlankaan (moppilanka) tiukasti kiinni. ÄLÄ käynnistä kuivauskaappia vaan anna kuivua rauhassa.