

## Verbatim Keypad Secure 64 GB

Tälle muistitikulle tallennetaan VOPA-toimintamallin yhteydessä tehdyt videotallenteet. Opiskelija huolehtii, että videot on tallennettu muistitikulle vain silloin, kun se on suojattu turvallisella salasanalla sekä siitä, että palauttaa tikun tyhjänä ja salasana alkuperäiseksi muutettuna seuraavaa käyttäjää varten.

Kun lainaat tikun, salasana vaihdetaan seuraavalla tavalla:

1. Paina muistitikun alareunassa vasemmalla oleva lukitusnäppäin (lukko kiinni -kuva) pohjaan ja yhdistä muistitikku tietokoneeseen. Pidä lukitusnäppäintä pohjassa siihen asti, kunnes yläreunassa olevista led-valoista sekä punainen että oranssi syttyvät.
2. Syötä oletussalasana "00000" ja paina lukituksen poistonäppäintä (oikean reunimmainen alin nappi, jossa lukko auki -kuva). Tämän jälkeen oranssi led-valo sammuu.
3. Syötä haluamasi salasana ja vahvista se painamalla lukituksen poistonäppäintä (lukko auki -kuva).
4. Testaa vielä, että salasana vaihtui syöttämällä valitsemasi salasana ja painamalla lukituksen poistonäppäintä (lukko auki -kuva).

Tämän jälkeen voit tallentaa muistitikulle omat VOPA-toimintamallin yhteydessä tekemäsi videotallenteet. Muistitikun avaaminen edellyttää aina salasanan syöttämistä sekä lukituksen poistonäppäimen painamista.

Ennen muistitikun palauttamista Norssille, opiskelija tyhjentää tallentamansa tiedostot muistitikulta ja vaihtaa salasanan takaisin oletussalasanaaksi "00000" edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti.

### Chapter 2: Quick Operating Guide

#### Note

For the security of your data we highly recommend you change the default passcode. Passcode must be between 5 and 12 digits long.

#### Warning

After 20 failed passcode attempts the device will lock and initialise the USB Drive, which will require re-formatting. Please refer to "Initiate and format your Verbatim USB Drive" section and follow the steps indicated.



1. Connect the encrypted USB Drive to your computer.
2. Enter default passcode, then press button to confirm it. (Default passcode is "00000")
3. At this time the red LED should remain off and the green LED should be lit. The USB Drive has been unlocked successfully.
4. Open "My Computer" to see your external USB Drive is ready to use.

### Chapter 3: Change passcode



1. Press and hold then connect the USB Drive with your computer until the red LED and orange LED light up. You can now release the button.
2. Enter the existing passcode (Default passcode: "00000") and press to confirm. The orange LED will turn off.
3. Type your new passcode and confirm by pressing key .
4. Retype your passcode set in step 3 and press again until the red LED turns off.
5. Your device is now unlocked again.