

ERIKOISMERKIT

SUORAAN NÄPPÄIMISTÖLTÄ TAI VAIHTO-NÄPPÄIMEN AVULLA JA ALTGR - NÄPPÄIMEN AVULLA:

§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ' <
½ ! " # \$ % & / () = ? * >
@ £ \$ { } [] \ ~ |

Suoraan näppäimistöstä
VAIHTO -näppäimen yhdistelmänä
ALT GR -näppäimen yhdistelmänä

ASCII-MERKISTÖSTÄ ELI ALT -NÄPPÄIMEN AVULLA NUMERONÄPPÄIMISTÖLTÄ

| | | |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| @ = ALT ja 64 | ² = ALT ja 178 (ALT ja 253) | ³ = ALT ja 179 (ALT ja 252) |
| ° = ALT ja 167 | ª = ALT ja 166 | ¼ = ALT ja 172 |
| ø = ALT ja 155 | ∅ = ALT ja 157 | ± = ALT ja 177 (ALT ja 241) |
| ¿ = ALT ja 168 | ♂♀ = ALT ja 11 sekä ALT ja 12 | ♥♣ = ALT ja 3 sekä ALT ja 13 |

NÄPPÄIMISTÖLTÄ ERIKOISMERKKI ENSIN JA SITTEN VASTA KIRJAIN: MERKKI: NÄPPÄIMISTÖLTÄ:

à è ì ò ù
À È Ì Ò Ù

VAIHTO + ` (graviaksentti), kirjain

á é í ó ú
Á É Í Ó Ú

´ (vino heittomerkki), kirjain

â ê î ô û
Â Ê Î Ô Û

VAIHTO + sirkumfleksi, kirjain

ã ñ õ
Ã Ñ Õ

ALT GR + ~ (tilde), kirjain

ë ì ö ü ÿ
Ë Ì Ö Ü Ÿ

¨ (kaksoisvaakapiste), kirjain

ALLA OLEVAT MERKIT WORD-OHJELMASSA:

Æ æ

CTRL + VAIHTO + &, A tai a

Œ œ

CTRL + VAIHTO + &, O tai o

Ç ç

CTRL + , (pilkku), C tai c

Ð ð

CTRL + ' (suora heittomerkki), D tai d

Ø ø

CTRL + VAIHTO + / (kauttaviiva), O tai o

¿

ALT GR + VAIHTO + ? (kysymysmerkki)

¡

ALT GR + VAIHTO + ! (huutomerkki)

ß

CTRL + VAIHTO + &, s