Meets-yhteyden ääniasetukset

Jotta Meets-yhteydessä voi jakaa koneelta ääniä, tulee ääniasetukset muuttaa ohjauspaneelin kautta.



Valitse Tallennus-valikosta Stereo Mix ja "Ominaisuudet".

🔮 Ääni			Х
Toistaminen	Tallennus Äänet Tietoliikenneyhtey	det	
Muokkaa a	alla olevan tallennuslaitteen asetuksia	valitsemalla se:	
5	Sisäinen mikrofoni Conexant ISST Audio Oletuslaite		
	Ulkoinen mikrofoni Conexant ISST Audio Ei yhteyttä		
	Stereo Mix Conexant ISST Audio Valmis		
Määritä	ă	seta oletus 🖛 Ominaisuudet]
		K Peruuta Käytä	

Muuta "Laitteen käyttö" kohtaan valinnaksi "Käytä tätä laitetta (ota käyttöön)" ja paina OK.

Ominaisuudet: Stere	o-sekoitus	>	<
Yleiset Kuuntele Tasot	: Lisäasetukset		
	ereo-sekoitus /aihda kuvake		
Ohjaimen tiedot			
Conexant ISST Aud	lio	Ominaisuudet	
Conexant			
Liitännän tiedot V O 💿			
Laitteen käyttö:	Käytä tätä laitetta (ota käytt	öön) 🗸 🗸	
	ОК	Peruuta Käytä	

Sulje myös Ääni-ikkuna painamalla OK.

Aina, kun käytät Meets-kokouksessa laitteen ääniä esim. kuunteluja varten, tulee ääniasetuksen kokouksen aikana muuttaa kolmen pisteen kautta valitsemalla asetukset.

•	Tallenna kokous
	Muuta asettelua
53	Koko näyttö
CC	Ota tekstitys käyttöön
٤	Asetukset
4	Käytä äänilähteenä puhelinta
Ŀ	Ilmoita ongelmasta
?	Ohje
	Aloita esitys

Asetuksista valitaan ääni valikosta mikrofoniksi Stereo-Mix ja lopuksi painetaan valmis.



Kun taas haluaa puhua, valitaan kolmen pisteen asetusten kautta mikrofoniksi sisäinen mikrofoni ja painetaan lopuksi valmis.

Mikrofoni Oletus - Sisäinen mikrofoni (Conexant ISST ... Ohjeen laati: Kristiina Voutilainen